

社会主义扩大再生产的源泉

李裕宜 甘碧羣 張旭初

关于社会扩大再生产的源泉問題，是馬克思主义再生产理論的重要組成部分。闡明資本主义扩大再生产的源泉，是为了进一步揭露資本主义生产的剝削本質，为了揭露資本主义再生产的內在矛盾。探討社会主义扩大再生产的源泉，是为了寻找和利用扩大社会主义生产的途徑，以利于实现社会主义再生产的高速度发展。

社会再生产規模的扩大，表现为生产条件的扩大和社会产品的增加。扩大生产条件的目的，是为了增加社会产品的生产；生产条件扩大的結果，必然会促进社会产品的增加。所以，社会再生产規模的扩大，最終表现为社会产品的增加。在这里，我們主要从社会产品增加的原因来探討社会主义扩大再生产的源泉問題。

社会产品的增加，归根到底不外是由两方面原因所发生的：一是增加生产要素；一是改进对現有生产要素的利用。社会主义积累通过增加生产要素，成为社会主义扩大再生产的源泉；改进对現有生产要素的利用对于增加社会产品的作用，則表明社会主义扩大再生产的源泉还有非积累的因素。下面談談我們对于這個問題的一些粗淺想法。

社会主义再生产是不断扩大的再生产。它的实现，主要是依靠增加生产要素，把更多的生产資料和劳动力投入生产过程。为此，必須不断地将一部分社会产品作为积累，用以增加生产基金，增加生产要素。社会主义扩大再生产的規模和发展速度在很大程度上取决于社会主义积累的数量和增长速度，社会主义积累是社会主义扩大再生产的基本的或主要的源泉。

什么是社会主义积累的源泉呢？

首先，社会主义积累来源于社会主义社会物質生产部門所提供的剩余产品。大家知道，物質生产部門所生产的社会总产品是由三个部分构成的，即已經消耗的生产資料，劳动者的必要产品和劳动者的剩余产品。其中，必要产品和剩余产品的价值构成国民收入。国民收入在使用过程中，最終划分为积累基金和消費基金；必要产品形成消費基金，剩余产品的一部分形成消費基金（非物質生产部門工作人員的个人消費基金和社会共同消費基金），另一部分則形成积累基金。馬克思指出：“为了要对意外的事变有所保險，为了要有必要的，和需要发展及人口增加相适应的累进的扩大再生产（从資本主义的观点說，那是叫做积累），一定量的剩余劳动是必需的。”^①把剩余产品用作积累，这是任何社会实现扩大再生产的必要条件，同样是实现社会主义扩大再生产的必要条件。在这里，各个社会形态的區別只在于它們

① 《資本論》第3卷，人民出版社1953年版（下同），第1072頁。

的积累具有不同的性質，例如，在资本主义社会，资本家无偿地占有工人的劳动成果，资本主义积累表现为剩余价值的资本化，资本积累意味着资本家对工人剥削的扩大和加深；在社会主义社会，劳动者的生产成果属于劳动者全体所有，剩余产品用作积累基金，是为了发展社会主义生产，并在生产发展的基础上提高人民群众的物質和文化生活水平。既然社会主义的积累基金是由一部分剩余产品构成的，那么，积累基金的数量就取决于剩余产品的数量；在剩余产品数量为一定的条件下，取决于剩余产品分割为消费基金和积累基金的比例。剩余产品的数量是由物質生产部門劳动者的人数和他們的劳动生产率决定的。在劳动生产率不变的条件下，物質生产部門劳动者人数越多，国民收入总量就越大，剩余产品也越多。在物質生产部門劳动者人数和劳动者的必要产品数量不变的条件下，劳动生产率越高，剩余产品率也就越高，剩余产品就越多。在社会主义社会里，提高劳动生产率通常是增加国民收入和剩余产品的主要途径。例如，苏联在第四个五年计划期間，国民收入的增长依靠提高劳动生产率而取得的占80%。我国在1952—1955年間，工业部門（不包括手工业）由于提高劳动生产率而增加的国民收入占70%。

除了剩余产品，社会主义积累是否还有其他源泉呢？誠然，馬克思在分析资本主义扩大再生产的本質和实现条件而講到資本积累的时候，是假定剩余价值是資本积累的唯一源泉。这个假定，是符合资本主义积累本質的抽象，因为在资本主义社会，剩余价值确实是資本积累的最根本的源泉，資本积累就是剩余价值的资本化。同时，馬克思作出这个假定，也是与他的研究任务和研究方法有密切联系的。馬克思研究资本主义再生产是为了揭露资本主义再生产的本質和矛盾，指出在资本主义再生产过程中无产阶级和资产阶级的对抗日益加剧，指出资本主义再生产只能在困难、經常波动和危机中进行，他的任务不在于說明资本主义再生产在现实上是如何具体进行的。因此，馬克思不需要把在实际生活中发生作用的因素全部納入自己的分析。而且，为了透过实际生活中呈現的复杂現象，抓住资本主义再生产的本質和內在联系，馬克思也有必要撇开那些妨碍理論分析的次要条件。

但是，馬克思在許多地方又指出，除了剩余价值，在现实經濟生活中，資本积累还有一些补充的源泉。例如，他写道：“一切足以使机器及一般固定資本在一定生产期間內的磨損减少的事情，都不仅可以使各个商品变得便宜……，并且会减少为这个期間而支出的資本額。”^①他又說，资本家往往“在一定界限內，在事实上，把劳动者的必要消费基金，轉化为資本的积累基金”。^②这就是說，通过节省不变資本，通过掠夺劳动者的必要产品，资本家也在进行資本积累。另外，通过对小生产者的掠夺，通过对殖民地半殖民地广大人民的掠夺，资本家同样在积累資本。

社会主义制度与资本主义制度有着本質的區別，社会主义社会决不能够、决不允许采用资本家慣于采用的掠夺国内外广大人民的手段来增加积累。但是，这并不等于說，在社会主义制度下，除了剩余产品，就无法找到积累資金的途径了。事实上，生产資料的节约，人民群众的儲蓄，农村人民公社社員所作不参加当年消费品分配的基本建設用工，国家干部和职工所作生产性的义务劳动，都可以成为社会主义积累的补充源泉。在这里，我們着重談談生

① 《資本論》第3卷，第76頁。

② 《資本論》第1卷，第752頁。

生产资料的节约和人民群众的储蓄对增加社会主义积累的作用。

为了维持简单再生产，社会主义社会需要从社会总产品中扣除一部分，建立补偿基金，用以补偿已经消耗了的生产资料。生产资料的节约，意味着生产一定的产品数量所需要的生产资料数量的减少。在其他条件不变的情况下，生产资料的节约必然会引起这种结果：一方面，社会维持了简单再生产，另一方面，却节省了补偿基金。节省下来的补偿基金就可以转化为积累基金，为下一个生产周期扩大生产创造条件。例如，社会为今年设立的补偿基金是10,000，由于节约生产资料的消耗，维持去年的生产规模只需要用去8,000，那么，节省下来的2,000补偿基金便可作为今年的积累基金，用于明年扩大生产。显然，在生产过程中，生产资料的价值并不会发生变化，生产资料消耗的增减与国民收入没有直接关系。节约的生产资料价值虽然可以转化为积累基金，但它不是劳动者新创造的价值，不是当年的国民收入，它既不是必要产品，也不是剩余产品。因此，在这个意义上说，节约生产资料是剩余产品以外的社会主义积累的一个补充源泉。

社会主义社会的国民收入有相当大的部分是由劳动者的必要产品构成的，它形成劳动者的消耗基金，用以维持和提高他们的生活水平。如果人民群众在生活上实行了节约，如果人们把暂时不用的钱存入银行信用机构，那么，社会有一部分消费基金暂时地转化为积累基金。所以，鼓励人民群众储蓄，也是增加可以用于扩大社会主义生产的资金的途径之一。但是，应当指出，劳动者个人所节约的消费基金只是暂时地被国家或集体经济单位利用来作为社会主义的积累，却不是转归国家或集体经济单位所有，它仍然是要归还给劳动者个人的，并且还要支付一定的利息。可见，这一部分暂时转化为积累基金的消费基金，仍然没有改变它作为劳动者的必要产品的性质。人民群众的储蓄是剩余产品以外的社会主义积累的一个补充源泉。

全面认识社会主义积累的源泉，对于社会主义建设事业具有重大的意义。一方面，我们必须大力发展生产，提高劳动生产率，以提高剩余产品率，增加剩余产品，增加社会主义积累。另一方面，我们又必须勤俭建国，在生产上和生活上厉行节约，为社会主义建设积累更多的资金。毛泽东同志指出，勤俭经营应当是全国一切经济事业的方针，什么事情都应当执行勤俭的原则。他说：“这就是节约的原则，节约是社会主义经济的基本原则之一。中国是一个大国，但是现在还很穷，要使中国富起来，需要几十年时间。几十年以后也需要执行勤俭的原则，但是特别要提倡勤俭，特别要注意节约的，是在目前这几十年内，是在目前这几个五年计划的时期内。”^①如果片面地认为剩余产品是积累的唯一源泉，就会使人们不能充分认识厉行节约对于增加资金积累、加速社会主义建设的巨大意义。

二

前面讲到，马克思在分析资本主义扩大再生产的本质和实现条件的时候，曾经假定剩余价值是资本积累的唯一源泉。出于同样的理由，马克思又假定资本积累是资本主义扩大再生产的唯一源泉。同样，马克思也在许多地方指出，在现实生活中，资本积累固然是资本主义

① 《勤俭办社》一文按语。《中国农村的社会主义高潮》上册，人民出版社1956年版，第16页。

扩大再生产的基本的或主要的源泉，但是，资本主义扩大再生产的规模并不是完全由资本积累的规模决定的。他指出：“生产会由两重的原因，逐年扩大起来。第一，因为那投在生产上的资本会不断增加；第二，因为这种资本的使用，会不断变得更加生产。”^①他又说：“垫支资本在转化为生产资本以后，不是由它的价值限界，来规定它所包含的生产能力的限界；它们能够在一定的活动范围内，在外延方面或内含方面，发出不等的作用来。”^②“一个一定的资本，没有积累，还是能够在一定限界内扩大它的生产储存”。^③马克思还在许多场合（例如《资本论》第二卷第八章第二节和第十八章第二节）具体地考察了可以引起资本主义生产扩大的一些非积累因素。马克思对资本主义扩大再生产的这些分析，如果把它所反映的资本主义生产关系抛开，对社会主义扩大再生产同样是适用的。在社会主义建设中，在增加积累的同时，充分发挥各种非积累因素的作用，对于促进社会主义再生产的高速度发展有重要意义。

在社会主义制度下，改进对现有生产要素的利用，有哪些途径呢？也就是说，有哪些能够引起再生产扩大的非积累因素呢？这种途径和因素主要有下面几个方面：

（一）提高劳动者的熟练程度、改进生产组织和劳动组织，提高劳动生产率

提高劳动生产率，有很多方法。有的方法，例如提高劳动者的技术装备程度，一般需要增加生产基金，因而一般是以积累为前提的。但是有的方法，如提高劳动者的熟练程度和改进劳动组织，即使没有积累，也是可以实行的。劳动者熟练程度的提高，意味着劳动者的科学技术水平的提高，操作技能的提高。通过组织劳动竞赛、推广先进经验、举办业余学校等等途径提高劳动者的熟练程度，就可以使劳动者在一定的时间里，生产出更多更好的产品。改进生产组织和劳动组织，就是要合理地利用劳动力，正确地组织生产协作和劳动协作，充分发挥每个劳动者的作用；就是要减少和免除多余的环节，减少和防止窝工现象，以便充分地利用劳动时间，增加生产。

（二）合理地节约地利用生产资料

生产资料是物质生产不可缺少的因素，劳动者从事物质生产总需要有一定的生产资料。合理地节约地利用生产资料，就可以减少单位产品生产上的生产资料消耗量，就可以利用现有的生产资料，生产出更多的产品。合理地节约地利用生产资料，主要包括：合理增加生产设备的工作时间、提高生产设备的效率、延长生产设备的使用期限等，提高生产设备的利用率；改进产品设计、采用先进工艺方法、减少废品损失、实行综合利用、回收和利用废料、采用代用品等，合理利用和节约利用原材料；正确选择燃料动力、综合利用燃料动力、使用燃料动力方面采用先进的技术等，降低燃料动力的消耗量。节约生产资料对增加生产的作用是十分显著的，其潜力也是很大的。例如，从1949年到1958年，我国高炉利用系数就由0.62吨/立方米提高到1.49吨/立方米，平炉利用系数由2.42吨/平方米提高到7.78吨/平

① 《剩余价值学说史》第2卷，生活、读书、新知三联书店1957年版，第632页。

② 《资本论》第2卷，第435页。

③ 《资本论》第2卷，第630页。

方米。我国每千度电的原煤（折标准煤）消耗定额和每吨生铁用焦炭消耗定额，和1953年的定额水平相比，在1958年分别降低到83%和77.4%。可见，合理地节约地利用生产资料，是充分利用现有生产要素，促进社会主义再生产扩大的一个重要方面。

（三）改进对自然条件的控制和利用

任何社会的生产，总是两种关系作用的结果，一种是人与自然的关系；一种是人与人的关系。就前一种关系而言，就是人们能动地利用自然物，向自然索取物质资料，使之满足自己的需要（包括生产和生活的需要）。人们利用的自然物，“分为两大部类：生活资料的自然资源，如土地的肥沃性和富于鱼类的水等等；劳动手段的自然富源，如涌出的瀑布，可供航行的河道，树木，金属，煤炭等等。”^① 这些自然物本身，不是劳动的生产物。因此，它虽然是生产物的形成要素，但不是生产基金的构成部分。因此，扩大对自然的利用，就可在一定的程度上无所破费地扩大生产规模，增加产品。

人们在生产上利用自然物，就广度而言，有：勘测和开采地下矿物资源，扩大耕地面积，扩大湖塘河堰的养殖面积，扩大造林面积，扩大自然牧场面积，扩大对瀑布的利用以获得自然动力等；就深度而言，如通过合理施肥、合理深耕，实行科学的轮作制度、正确的田间管理措施等，来提高土地的肥力。又如，根据因地制宜、因时制宜的原则来安排农业生产活动，使动植物获得生长发育的良好自然条件（如适宜的土壤、温度、水份、日照等），从而实现更大的自然增殖率。

（四）固定资产的更新和维修

固定资产的实物形式是全部参加生产过程的，但固定资产的价值是随着它的磨损程度，一部分一部分地转移到产品中去。为了补偿固定资产的消耗，必须从产品价值中提取相当于固定资产转移价值的折旧基金，用于固定资产的更新和维修。更新和维修固定资产，是维持简单再生产的必要条件。但是，更新和维修固定资产同时又包含着扩大再生产的可能性。这是因为：（1）在生产技术进步的条件下，更新和维修固定资产时，往往会对固定资产实行革新或改良，因此，往往是用新的效率更高的生产设备代替旧的生产设备。（2）在劳动生产率提高的条件下，固定资产的再生产价值，是不断降低的。如果折旧基金按原始价值提取，重置固定资产时，就会有一个余额用来购置新的生产要素，扩大生产规模。（3）由于固定资产多次参加生产过程，要经过许多生产周期以后，才会磨损完毕，因此，它在实物形式上不需要每年更新。然而，折旧基金却是每年提取的。这样，逐年提取的折旧基金，就可以用来购置生产要素，扩大生产规模。关于这个问题，恩格斯曾经以一个纱厂为例作了详细的论证。他假定这个纱厂的机器设备投资为1,000镑，10年磨损完毕，每年折旧基金为100镑；又假定每个纱锭值1镑。在这种情况下，如果把折旧基金100镑逐年投在新机器上，那么，这个纺纱资本家，经过10年之后，他虽然没有追加一个铜板的资本，但靠了这种折旧基金的使用，也把他的机器增加了60%。^② 这是从个别企业的角度来看折旧基金的使用对扩大再生

① 《资本论》第1卷，第629页。

② 参阅《资本论》第2卷，第671—675页。

产的作用。如果从整个社会来看，并不是全部折旧基金都具有扩大再生产的意义，具有扩大再生产意义的只是每年提取的固定资产折旧基金与到期报废需要从实物形式上更新的固定资产价值之间的差额。这个差额的大小，取决于社会所拥有的固定资产的数量和增长速度。在社会主义再生产不断扩大的条件下，固定资产是不断增加的，因而每年提取的固定资产折旧基金与每年到期报废、需要从实物形式上更新的那一部分固定资产价值之间的差额，必然会越来越大。

(五) 加速资金的周转

社会主义的资金，根据它们在再生产中的作用和周转方式的不同，分为固定基金和流动资金。固定资金是指用于修建厂房，安装机器设备等方面的资金。流动资金主要包括：原料、材料、燃料储备资金，在制品、半成品占用资金，待销成品资金和待支付劳动报酬的资金。

加速资金周转，是社会主义扩大再生产的又一个重要的非积累的源泉。这是因为：(1) 社会主义的资金在再生产过程中顺次经过三个阶段，即货币资金的阶段、生产资金的阶段和产品（或商品）资金的阶段，通过生产过程和流通过程，如此周而复始地运动。一定的资金每周转一次，便带来一定的生产成果。加快资金的周转速度，就可以增加资金通过生产过程的次数，带来更多的产品。(2) 流动资金是为生产周转服务的，一定的流动资金是再生产得以顺利进行的必要条件。加快资金的周转速度，主要就是指加快流动资金的周转速度。流动资金的周转速度加快了，一定的流动资金就可以为扩大的生产周转服务，这样，就在流动资金不增加的条件下，扩大了生产规模。或者说，流动资金的周转速度加快了，周转一定数量的产品所需要的流动资金就会减少，这样，就可以腾出一部分资金，用于扩大再生产。

加速资金周转的途径，主要有：避免超过必要限度的物资储备，杜绝积压建设资金的现象；采用先进技术和先进的生产方法，缩短生产时间；改进运输业、邮电业和商业工作，促使产品（或商品）迅速销售，缩短流通时间等。

同全面认识社会主义积累的源泉一样，全面认识社会主义扩大再生产的源泉，对于社会主义建设事业具有重大的意义。一方面，我们必须尽可能增加积累，增加生产基金，增加生产资料和劳动力，以扩大生产规模；另一方面，我们又必须充分利用现有生产基金，充分发挥现有生产资料和劳动力的作用，来发展生产。如果片面地认为积累是社会主义扩大再生产的唯一源泉，就不利于充分调动人们的积极性，努力寻找不花钱或少花钱的途径，来扩大生产规模，增加社会产品。

三

社会再生产规模的扩大，最终表现为社会产品的增加。社会产品的数量可以从使用价值量和价值量两个方面进行考察。使用价值量是指可以满足生产上和生活上某种需要的产品数量。价值量是指凝结在产品中的社会必要劳动时间。

如前所述，积累是扩大再生产的基本的和主要的源泉，社会主义扩大再生产主要是依靠社会主义积累实现的。同时，许多非积累因素也能引起社会主义再生产规模的扩大，成为社

会主义扩大再生产的补充源泉。现在，我们简略地考察一下，由积累和非积累因素引起的扩大再生产，在增加社会产品的使用价值量和价值量方面的情形。

积累对于社会主义扩大再生产的作用，是通过增加生产基金，即增加固定资产和流动资金来实现的。增加生产基金，意味着增加投入生产过程的生产资料和劳动者人数。在扩大再生产过程中，劳动者运用生产资料创造出更多的产品，同时又把消耗了的新增生产资料的价值转移到产品中，把更多的活劳动加入产品中。所以，当积累转化为现实的生产要素以后，就引起社会产品的使用价值量和价值量同时增长。使用价值量和价值量的同时增长，可以有不同的结合：如果生产单位产品的劳动消耗量不变，价值总量就会与使用价值总量依同一比例增加；如果社会劳动生产率提高了，生产单位产品的劳动消耗量减少了，价值总量的增长就会慢于使用价值总量的增长，使用价值总量比价值总量增加得更多。

在由非积累因素引起的扩大再生产中，社会产品的价值量和使用价值量的变化，则会出现更为复杂的情况。有些非积累因素的作用，会引起使用价值量的增加，也会引起价值量的增加。例如，用提高劳动者的熟练程度和合理利用劳动力的办法提高劳动生产率，不仅可以生产出更多的使用价值，而且由于提高了劳动质量，充分地利用了劳动时间，还可以创造出更多的价值。又如，劳动手段利用率提高，除了可以吸收更多的活劳动，还会在相同的时间内，把更多的价值转移到产品中去。又如，利用折旧基金来扩大生产，就是把暂时闲置的资金转化为生产基金，它的作用，等于积累基金转化为生产基金。再如，加快资金的周转速度，意味着增加一定量资金通过生产过程和流通过程的次数，从而增加一定量资金带来一定的生产成果（使用价值和价值）的次数。

有些非积累因素的作用，则只能引起使用价值量的增加，而不会影响社会产品的价值总量。例如，用改进工艺过程和操作规程的办法提高劳动生产率，可以生产出更多的使用价值，但生产单位产品的劳动消耗量减少了，全部产品的价值总量并不会增加。例如，生产资料的节约，自然条件的利用，维修时对固定资产所作的改良，重置时固定资产价值的低廉化，都可以在生产基金和劳动消耗量为一定的条件下，使生产要素和社会产品得到增加。在这些情况下，社会产品的使用价值量增加了，价值量却没有增加。当然，从个别企业的观点来看，上述因素作用的结果，某个企业用在单位产品生产上的个别劳动时间就会低于社会必要劳动时间，从而该企业就为社会创造了更多的价值。但从整个社会的观点来看，价值总量并不会增加。这是因为，价值量是由社会必要劳动时间决定的，既然上述因素在整个社会生产中普遍地发生作用，就会使得生产单位产品的社会必要劳动时间减少。整个社会的劳动时间总量不变，就不可能增加价值总量，只不过使一定的价值总量体现为更多的产品。

由以上的分析说明了，在积累和非积累因素中，有一些因素的作用会引起社会产品的价值量的增加，有一些因素的作用则不会增加社会产品的价值量。但是，所有的因素，不论是积累和非积累因素的作用，不论是从个别企业的观点来看和从整个社会的观点来看，都会引起社会产品的使用价值量的增加。由于积累和非积累因素的共同作用，社会主义再生产不断扩大，社会产品不断增加。既然有些非积累因素的作用，只增加使用价值量而不增加价值量，既然随着社会劳动生产率的提高，积累的作用会使得使用价值量的增长快于价值量的增长，社会产品的使用价值量就必然比社会产品的价值量增长更快。

这个结论有什么实际意义呢？

使用价值是社会财富的物质内容，使用价值是表明社会需要得到满足的程度的标志。使用价值对于社会主义社会具有特别重要的意义。在资本主义制度下，生产的目的是追求剩余价值，资本主义生产要求以尽可能少的资本耗费获得最大限度的价值增殖，生产使用价值不过是实现价值增殖的手段。在社会主义制度下，生产的目的是满足整个社会的物质和文化的需要，社会主义生产要求以尽可能少的劳动时间获得尽可能多的使用价值，增加使用价值，成为实现社会主义生产目的的直接要求。当然，决不能因此忽视社会产品的价值方面，不能以为价值量是不值得计较的东西。但是，社会主义社会重视价值量，正是，也仅仅是因为价值量代表着能够满足社会需要的使用价值。如果说，价值量和使用价值量同时增长，意味着社会支出了更多的劳动时间，从而获得了更多的可以用来满足社会需要的使用价值，这是适合社会主义生产目的的，那么，价值量不变，而使用价值量增加，意味着社会支出同样多的劳动时间，获得了更多的可以用来满足社会需要的使用价值，就尤其是适合社会主义生产目的的。

使用价值对于社会主义社会的重大意义，说明了我们在社会主义建设中，不但要寻找和利用一切既能增加价值量、又能增加使用价值量的途径，而且要寻找和利用一切虽然不会增加价值量、却会增加使用价值量的途径。所以，我们不但必须挖掘潜力，增加积累，以便增加生产要素，保证社会主义再生产不断扩大，而且必须千方百计，发挥非积累因素的作用，充分利用现有的生产要素，促进社会主义再生产高速度发展。只有这样，我们才能主要是依靠自己的力量，高速度地发展社会主义建设事业，迅速地改变我国“一穷二白”的落后面貌，把我们国家建设成为一个具有现代农业、现代工业、现代科学技术和现代国防的伟大的社会主义国家，把我们国家建设成为世界革命的强大堡垒。